

格式工厂使用说明

外研社 iTEST 产品团队整理

文件来源：参考格式工厂官网>常见问题>使用入门，链接：

http://www.pcfreetime.com/formatfactory/CN/faq_1_2.html

最后更新时间：2017年3月10日

一、处理资源大小

使用格式工厂处理资源大小非常简单，只需要按照下面的步骤即可：

第一步：选择格式

选择你想要转换成的格式。以要转换成“音频”格式为例，打开软件后，点击音频下的“MP3”：




第二步：设置配置

添加文件/文件夹，选择输出配置，然后点击“确定”：


注意：系统音频的格式及码率要求为格式为 MP3，采样率为 44100 赫兹，比特率为 64KB/秒，音频声道选择立体声。

建议管理员在上传音频前先统一就音频做大小处理和格式转换。



第三步：开始处理

“点击开始”，等待处理：



第四步：处理完成

处理完成，打开输出的文件进行查看。



二、剪辑音视频文件

使用格式工厂对音视频进行剪辑非常简单，只需要按照下面的步骤即可：


第一步：选择任务

在格式工厂界面的左侧栏中选择“高级”（或工具集）选项卡中的“音频合并”按钮，进入音频合并界面：




第二步：打开文件

在音频合并界面中点击“添加文件”按钮，在随后打开的“打开”对话框中选择需要截取的文件，点击“打开”按钮：





第三步：准备截取

此时音频文件加载到了音频合并对话框中，点击“截取片段”按钮，进入音频文件截取状态：



注意：音频过大时，需要一并对输出文件的配置进行设置。

系统音频的格式及码率要求为格式为 MP3，采样率为 44100 赫兹，比特率为 64KB/秒，音频声道选择立体声。



第四步：开始截取

在音频文件截取页面，音频文件会自动播放。听音频文件，在需要开始的地方点击“开始时间”按钮或者在对应的开始时间按钮下的框中输入开始时间，即可设定音频文件开始时间。

在音频文件截取页面，在需要结束的地方点击“结束时间”按钮或者在对应的结束时间按钮下的框中输入结束时间，即可设定音频文件结束时间。




第五步：开始转换

点击“确定”按钮，再点击确定按钮，回到主界面，选中文件，点击开始按钮，开始转换音频文件



第六步：处理完成

当转换状态为“完成”时，在其上面点击鼠标右键选中”打开“菜单命令，就可找到已经裁剪好的音频文件了



红框中的文件就是修改输出后的文件

